

## Manual de Instalação do Windows SteadyState




**DTI – Depto de Tecnologia da Informação**


Primeiro passo instalação do Windows SteadyState

Em **\\132.0.0.15\Softwares\Windows SteadyState**, execute o **install.exe**


Clique em **Executar**



Aceite os termos de licença e logo em seguida clique em próx >




Nesta tela clique em **Validar >** para verificar se sua cópia do Windows é original.




Após a validação ira aparecer a tela abaixo informando que a instalação do Windows SteadyState foi bem sucedida.

Clique em **avançar >**



Para finalizar a instalação desmarque a caixa ( **Instalar a barra de ferramentas do Windows Live** ) e clique em **concluir**.




Pronto a fase de instalação do software foi realizada com êxito e um ícone do programa foi criado no Desktop da maquina.


Próximo passo configuração do Windows SteadyState.

## Manual de configuração do Windows SteadyState


Para iniciar a configuração abra o programa que está no Desktop da maquina.




## Feche a caixa de Introdução ao Windows SteadyState



Nesta tela clique em **Definir as Restrições ao Computador**




Como na figura abaixo **desmarque** a caixa ( Remova as opções Desligar e Desativar da caixa de “ Logon no Windows” e da tela de boas-vindas.




E **marque** a caixa ( Evitar que usuários criem pastas e arquivos na unidade C:\

Logo em seguida clique em **ok**.


Voltando a tela de configurações globais do Computador clique em **Proteger o Disco Rígido**.




Marque a opção **Ativada**, e logo em seguida clique em **Sim** para o processo de criação de arquivo de cache.



Uma caixa de dialogo ira aparecer solicitando que reinicie o computador para que a proteç o do disco seja ativada, clique em **OK** e aguarde o reinicio da maquina.




E para finalizar após o reinício da maquina, abra novamente o programa e certifique-se de que a proteção de disco esta definida como **Ativado**.



## Considerações finais

Após todo esse processo de instalação e configuração do Windows SteadyState, sempre que o computador for reiniciado pelo usuário o programa ira restaurar qualquer alteração feita após a instalação e ativação do software.



Caso o usuário seja o administrador ou tenha privilégios do mesmo ao reiniciar irá aparecer uma caixa de dialogo com as opções de **salvar ou remover todas as alterações** como podemos ver na figura acima.